


# Einstellungen

Im Menü "Einstellungen" gibt es mehrere Reiter und Funktionalitäten.

## Allgemeines



Hier nimmt man allgemeine Einstellungen vor:

GIT Version: 60ba89ae320eecd94a2e61aeff9e3e738a8bcee2

Unter **Bild-URL** wird ein Link eingetragen, der je nach Kunde variiert z. B. basicnew-mustermann.pimbase.pro/...

Unter **"Varianten-Handling"** kann man auswählen, ob es Varianten gibt oder nicht (Keine Varianten) und wenn es Varianten gibt, wie sich diese generieren (über Master-Artikel oder Struktur-Artikel).

Unter **"Feldname für Master"** gibt man den entsprechenden kBez ein. Diesen findet man im PIMbase unter Master-Artikel. [master\_artikel] Der Master-Artikel ist immer der führende Artikel

Unter **"Feldname für Varianten-Artikelnummern"** gibt man ebenfalls einen kBez ein. Auch hier wird der kBez aus dem PIMbase gezogen. [artnr\_varianten] Die Varianten gehören immer zu einem Master-Artikel und zeigen die verschiedenen Varianten zum Master-Artikel an

Die kBez dieser beiden Punkte findet man, wenn man sich einen Artikel genau ansieht. Steht dort der kBez "Masterartikel" mit einer 1, so weiß man, dass es sich hier um einen Master-Artikel handelt. Man kann dort außerdem einsehen, welche Variantenartikel verknüpft sind.

Das Varianten Handling bleibt an sich immer gleich, da aktuell nur diese beiden Varianten genutzt werden, hier wählt man außerdem aus mit was der Kunde arbeitet. Wird statt dem PIMbase eine CSV-Datei genutzt, so muss man in dieser eine Spalte mit master\_artikel und varianten\_artikel einführen.

## Workflow

Bild-URL: [https://basicnew-demo.pimbase.pro/bmd/images/all\\_orig/](https://basicnew-demo.pimbase.pro/bmd/images/all_orig/) Varianten-Handling: Master-Artikel (Drop-Down-Auswahl) Feldname für Master: master\_artikel Feldname für Varianten-Artikelnummern: artnr\_varianten

## Funktionalitäten

Die Import-Versionierung ist dafür da, um zu überprüfen, ob es Veränderungen in Tabellen gibt. Es werden hier aktuelle Daten mit älteren Daten verglichen. (stand jetzt, wird nicht genutzt)

From:

<https://pcmwiki.de/> - **PCM :: WIKI**

Permanent link:

<https://pcmwiki.de/doku.php?id=einstellungen&rev=1631878540>

Last update: **2021/09/17 13:35**

