

PIMbase-Administration

Dieser Abschnitt ist ausschließlich an Benutzer mit Administrationsrechten gerichtet. Veränderungen in diesem Bereich können weitreichende Folgen haben und sollten nur von autorisierten und geschulten Personen durchgeführt werden.

HAUPTNAVIGATION > PIMbase Administration

DATUM	NAME	REMOTE IP
05.01.2022 16:23	Schwarz	99.240.58.103
23.12.2021 14:00	Schwarz	99.240.58.103
21.12.2021 16:26	Ruckeschell	91.16.153.222
21.12.2021 16:25	Ruckeschell	91.16.153.222

Die Administration ist in 3 Reiter unterteilt: System, Einstellungen und Benutzer.

Systemeinstellungen

Unter Systemeinstellungen sind folgende Einstellungen möglich:

- Sprachen

Anlage von beliebig vielen Sprachen, Bestimmung der Standardsprache

- Regionen

Anlage von Regionen (Länder)

- Datentypen

Anlage und Zuordnung von Eigenschaften


- Verbindungstypen

Anlage und Zuordnung von Verbindungsobjekten (z.B. Bilder)

- Stammdaten bestimmen

Eigenschaften, die nur in der Standardsprache änderbar sind.

Sprachen



Durch Klick auf den Link „Sprachen“ im linken Menü wird die Spracheinstellung aufgerufen:

markierte: ▾			Neuer Eintrag
<input type="checkbox"/> SPRACHE	BESCHREIBUNG	STANDARD	
<input type="checkbox"/> Deutsch	Standardsprache	✓	
<input type="checkbox"/> Französisch	degnitre	—	
<input type="checkbox"/> Spanisch	14rwu53	—	

Hier sind alle eingestellten Sprachen aufgeführt. Durch Anhaken eines Kästchens vor einer Sprache kann • der Eintrag (Name der Sprache, Beschreibung) bearbeitet werden, • die Sprache gelöscht werden, • die Standardsprache festgelegt werden.

Die Standardsprache wird als erstes beim Arbeiten im PIMbase angezeigt. Sie ist zudem bei sprachunabhängigen Eigenschaften die Mastersprache, in der dieser Eigenschaftstyp gepflegt werden kann.

Erstellen einer neuen Sprache

Über den Button „neuer Eintrag“, rechts, kann die gewünschte Sprache angelegt werden. Nachträglich kann man diese über „bearbeiten“ editieren oder ggf. löschen.

Standardsprache

Soll eine Sprache die Standardsprache werden, kann man dies festlegen, indem man vorne das Kästchen ankreuzt und anschließen im Drop-Down-Menü „Als Standard setzen“ auswählt. Es kann jeweils nur eine Sprache zur Standardsprache gewählt werden.

Regionen (Ländersteuerung)

markierte: ▾			Neuer Eintrag
<input type="checkbox"/> REGION	BESCHREIBUNG	STANDARD	
<input type="checkbox"/> Schweiz	Besonderheiten für die Region Schweiz	—	
<input type="checkbox"/> Standard	Standardregion	✓	

Sprache und Portfolio können sich regional unterscheiden. Die regionalen Unterschiede gegenüber den Sprachen beziehen sich oft nur auf wenige Eigenschaften. Hier können die Regionen (z. B. einzelne Länder) verwaltet werden: Die Standardregion ist festgelegt mit Namen „Standard“ und darf

nicht entfernt werden.

Durch Anhaken eines Kästchens vor einer Sprache kann • der Eintrag (Name der Sprache, Beschreibung) bearbeitet werden, • die Region (außer Standardregion) gelöscht werden.

System Benutzergruppen

Hier können Sie, vergleichbar mit den Benutzergruppen im CATbase, neue Benutzergruppen anlegen und bestehende Gruppen verändern. Beachten Sie aber, dass diese Benutzergruppen nur für das Backend gelten, also für die Verwaltung des PIMbase. Zu finden unter dem Reiter „Benutzer“ in der Administration.

Module-Sichten

Hier kann der Administrator einstellen, welche Zugriffsrechte die Benutzergruppen haben. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, sollten unkundige Mitarbeiter niemals Zugriff auf die Administration erhalten. Zu finden unter dem Reiter „Benutzer“ in der Administration.

System Benutzer

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Benutzer Zugriff auf das System haben und welchen Benutzergruppen sie zugeordnet sind. Sie können neue Benutzer anlegen und bestehende löschen. Zu finden unter dem Reiter „Benutzer“ in der Administration.

Struktur: Bäume

Über diesen Eintrag lassen sich neue Produktbäume erstellen, duplizieren, löschen und bearbeiten. Zu finden unter dem Reiter „Einstellungen“ in der Administration.

Produkte: Preiskategorien

letzte Logins

Zeigt die Login-Einträge der letzten 90 Tage. Man kann zwei Ansichten wählen: Als Liste oder Diagramm.

Service-Servicescripte

Datentypen

Datentypen				
	DATENTYP	DATENBEREICH	BESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN
<input type="checkbox"/>	Medien	Medien	Medidaten	0 ✓
<input type="checkbox"/>	Produkte	Produkte	Data regarding the product	83 ✓
<input type="checkbox"/>	Struktur	Struktur	Structure attribute	3 ✓

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Datentypen angelegt sind. Datentypen beinhalten verschiedene Eigenschaften und sind in einer Gruppe zusammengefasst z. B. Produkte. Zu finden

unter dem Reiter „System“ in der Administration.

Im Drop-Down Menü können Sie einen markierten Datentyp bearbeiten (einzelnen), als Standard setzen oder Attribute hinzufügen/bearbeiten. Setzen Sie nun einen Haken bei „Product“ und wählen Sie im Drop-Down-Menü „Attribute hinzufügen/bearbeiten“ Hier können Sie nun die Eigenschaften im Feld „NAME“ bearbeiten und ggf. mit der Pipe einen Umbruch setzen.

Eigenschaften und Einheiten

NAME	EINHEIT	IDENTIFIER	TYP	SORT	PFLECHTFELD	EDITIERBAR	STUKTUR UNABHÄNGIG
1. Gleitpreis	EUR	gleitpreis	KurzText	113			
2. Standardpreis	EUR	stdpreis	KurzText	114			
3. Verkaufspreis	EUR	vkipreis	KurzText	115			
4. Preiseinheit	Stk.	pe	KurzText	116			
5. Basismengeneinheit	mf	me	KurzText	117			

An die Eigenschaften können Einheiten angehängt werden. Unter Datentypen wird dazu das Feld "Einheit" mit der gewünschten Einheit befüllt:

Im Beispiel sind die Preise mit EUR als Einheit ergänzt. Schreibweise: !EUR Wird vor der Einheit ein Ausrufezeichen (!) gesetzt, wird in den Ausgaben zwischen dem Wert und Einheit ein Leerzeichen eingetragen.

Im Produktmanagement wird die Einheit dann in Klammern angezeigt:

Daten speichern

Gleitpreis (EUR) [gleitpreis]:
45,24

Standardpreis (EUR) [stdpreis]:
47,53

Verkaufspreis (EUR) [vkipreis]:
402

Preiseinheit (Stk.) [pe]:
100

Die Anzeige oberhalb der Werte setzt sich wie folgt zusammen:

EIGENSCHAFTSNAME (EINHEIT) [KBEZ]

In den Ausgaben wird entsprechend die Einheit namehinter dem Wert ausgegeben.

Im Beispiel oben würde die Ausgabe wie folgt aussehen: Gleitpreis: 45,24 EUR (Ausrufezeichen vor EUR) Preiseinheit: 100 Stk. (Kein Ausrufezeichen)

~~Interne Anmerkung (nicht für Kunden) In der PIMbase-Datenbank wird die Einheit im Feld "unit" in der Tabelle "attribute_names" geführt.~~

Umbruch in Textfeldern

Beim Import der Inhalte werden Texte in der Standardlänge der Textfelder ausgegeben. Um in Texten

oder Spaltenbezeichnungen manuell Umbrüche zu erzeugen, nutzt man die Pipe, das ist der senkrechte Strich | den man auf der Tastatur bei den > < Pfeil-Tasten findet und den man über die Alt Gr-Taste setzen kann. Damit erzeugt man aktiv Wortumbrüche.

Reihenfolge von Eigenschaftnamen

Die Reihenfolge der Eigenschaftsfelder können Sie ebenfalls in den Datentypen, wie gewünscht, selbst festlegen. Dazu geben Sie hinten im Sortierfeld „SORT“ die gewünschte Position in Form von Zahlen an und bestätigen über den Ändern-Button. Es wird immer aufsteigend sortiert.

NAME	IDENTIF.	TYP	SORT	PFLECHTFELD	EDITIERBAR	STRUKTUR UND STAMMDATEN
Mathematizierung	matz_001	Kurzer Text	101	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Textfeld	textfeld001	Langer Text	102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basislängeneig.	lne	Kurzer Text	103	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Edu	edu_001	Kurzer Text	104	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Um Änderungen zu speichern, klicken Sie bitte am Ende der Seite immer auf den Button ÄNDERN!

Festlegung (Attribute hinzufügen/bearbeiten) von strukturrelevanten Eigenschaften unter Datentypen
– Produkte Artikel, die nicht als Stammdaten angehakt sind, sind strukturrelevant.

Erklärung zu den Feldern



PFLICHT. = Pflichtfeld d.h. wenn Sie sich innerhalb eines Artikels befinden oder einen neuen anlegen muss das Feld zum Abspeichern einen Inhalt bekommen.

EDIT. = Editierbar

d.h. wird dieses Feld editierbar sein (Inhalt kann manuell verändert werden) oder wird das Feld ausgegraut angezeigt und der Inhalt kann nur mittels Import-Tool überschrieben werden.

STAMM. = Stamm-Eigenschaft am Artikel (das ist der Standard).

Wird das Häkchen entfernt wird diese Eigenschaft zu einer Strukturrelevanten. Strukturrelevant bedeutet, dass es sich zwar immer um die selbe Eigenschaft am Artikel handelt, diese aber pro Struktur einen anderen Inhalt erhalten kann. Typisches Beispiel ist ein Text für → Passt auch ... , Abhängig wo der Artikel auftaucht wird so ein andere Bezug hergestellt.

Stammdaten

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Eigenschaften als Stammdaten im PIMbase angelegt sind. Stammdaten sind nur in der Standardsprache veränderbar. Stammdaten werden automatisch mit Anlegen des Artikels in alle Sprachen übernommen. Die Inhalte der Stammdaten werden bei Änderungen automatisch auch in den anderen Sprachen angezeigt. Zu finden unter dem Reiter "System" in der Administration.

angezeigt

Datentyp:

Produkte

select / reset all

ABC-Kennzeichen
 Anzeige Artikel extern
 Anzeige eines Datenblattes extern
 Artikelbeschreibung
 Artikelbezeichnung
 Ausgabe Shop
 Basismengeneinheit
 Beginn Gültigkeit
 CE-Zeichen (Logo)
 Datenblattcode
 Dimension
 Dispomerkmal
 e-class 6.1
 EAN
 EAN Code 2
 EAN Code 3

Angehakte Artikel werden in der Produktansicht in den NICHT_Standard Sprachen“ ausgegraut und sind dort nicht administrierbar.

Diese Felder steuern des Weiteren die Stammdatenzuordnung für das Importtool. D. h. die angehakten Felder werden bei einem Import in eine „NICHT Standardsprache“ auch nicht übernommen. Stammdaten in anderen Sprachen als der Standardsprache ausblenden unter

Verbindungstypen

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Verbindungstypen angelegt sind. Verbindungstypen sind Anhänge wie z. B. Dokumente, Downloads. oder auch Alternativartikel. Um neue Verbindungstypen anzulegen nutzen Sie „Neuer Eintrag“ und geben Sie Namen, Beschreibung und die Identifier ein. Speichern Sie den neuen Verbindungstypen in dem Sie auf „Eintragen“ klicken. Es erscheint „ein Datensatz eingetragen“. Sie finden den neuen Verbindungstyp nun auch in der Übersicht und können ihn z. B. nachträglich durch markieren und Drop-Down (bearbeiten (einzelne) verändern. Zu finden unter dem Reiter „System“ in der Administration.

PIMbase.one

PHILIP DE EN Logout – HAUPTNAVIGATION –

System Sprachen Regionen Datentypen Verbindungstypen Stammdaten bestimmen

markierte:	NEUER EINTRAG		
VERBINDUNGSTYP	DATENBEREICH	BESCHREIBUNG	IDENTIFIER
Artikelbilder	Produkte	Artikelbilder	ARTICLEIMAGE
Alternativprodukte	Struktur	Alternativprodukte	ALTERNATIVE
Artikel	Struktur	Artikel	ARTICLE
Datenblätter	Struktur	Datenblätter Web	datenblaetter_web
Ergänzungsprodukte	Struktur	Ergänzungsprodukte	ADDON
Maßzeichnung	Struktur		MASSZEICHNUNG
NORM ICON	Struktur	Icons der jeweiligen NDIM für Ausdruck auf den jeweiligen Augabemedien	NORMICON
Produktbilder	Struktur	Strukturbilder	TREEIMAGE

Eigenschaftsgruppen

PIMbase.one

Philip DE EN Logout – HAUPTNAVIGATION –

EIGENSCHAFTSGRUPPEN

markierte: Neuer Eintrag

NAME	DATENTYP	BESCHREIBUNG
Allg. Stammdaten (neu)	Produkte	Stammdatenfelder nach Restrukturierung
Datenblatt	Produkte	–
Datenblatt (neu)	Produkte	Datenblattfelder nach Restrukturierung
Klassifikation	Produkte	Alle Klassifikationen
Klassifikation (neu)	Produkte	Klassifikationspflege neu nach Restrukturierung
Preis und Logistik (neu)	Produkte	Preis und Logistikdaten
SAP	Produkte	–
Test Schilli TextTemplate	Produkte	Test Schillegger (29.8.2017)
Texte	Produkte	Fest die Textinformationen zum Artikel zusammen
Texte (neu)	Produkte	Textpflege nach Restrukturierung

markierte:

Über Eigenschaftsgruppen lassen sich Eigenschaften zusammen. Diese werden in Tabs auf Artikelebene angezeigt und lassen sich Benutzergruppen zuweisen. Zu finden unter dem Reiter „Einstellungen“ in der Administration.

Folgende Vorgehensweise ist hier zu beachten:

1. Legen Sie zuerst unter dem Punkt „Eigenschaftsgruppe“ eine neue Gruppe und geben dieser einen passenden Namen. Dieser Name wird später auf Artikelebene im Tab angezeigt
2. Fahren Sie fort mit dem Punkt „Eigenschaften → Gruppen“. Sie sehen dort Ihre zuvor angelegte Gruppe und können über Häkchen nun festlegen welche Eigenschaft innerhalb des Reiters angezeigt wird
3. Zum Schluss weisen Sie über den Punkt „Eigenschaftsgruppen → System Benutzergruppen“ eine PIMbase Benutzergruppe diesen Reiter mit den zuvor festgelegten Eigenschaften zu.

From:
<http://pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI

Permanent link:
<http://pcmwiki.de/doku.php?id=admin>

Last update: **2022/01/07 11:21**

