


Import


Nachdem eine Eingangstabelle angelegt wurde, kann eine neue .csv-Datei importiert werden. , alternativ werden die Daten aus dem PIMbase angezogen.



Vor dem Import, muss man einstellen, ob die Daten aus einer .csv oder dem PIMbase importiert werden sollen. Wenn die Datenquelle eine .csv-Datei ist, bietet das Drop-Down-Menü drei Upload-Methoden an: Manueller Upload, FTP Server und Lokaler Ordner.



Über den manuellen Upload lädt man eine eigene .csv-Datei hoch. Bei Auswahl FTP Server werden die Daten von einem FTP Server übertragen. Dazu sind weitere Angaben, wie Host, Port etc. nötig. Diese erhält man vom Programmierer.




Lokaler Ordner bedeutet, dass die Daten von einem lokalen Server kommen. Dafür muss man den Ordner-Pfad angeben.

Standard ist der Manuelle Upload einer .csv-Datei.

Wenn man einen .csv-Import macht, kann man während des Initial-Imports auswählen, ob eine zweite Zeile mitgenommen wird. Die zweite Zeile muss dann leserliche Feldbeschriftungen enthalten.

Das ganze ist kundenabhängig, d. h. wenn die Ausgaben darauf reagieren sollen, muss das vorab so definiert werden. Die Ausgaben müssen wissen, dass in dieser Zeile Namen z. B. für einen Tabellenkopf stehen.

.csv-Datei importieren Durch Klicken auf „Durchsuchen“ können Sie die gewünschte Datei von Ihrem PC auswählen. Hierbei muss es sich unbedingt um eine .csv-Datei im UTF8-Format handeln.



Klickt man auf das Zahnrad bei Import, öffnen sich die Import-Einstellungen

Datentyp

Import Quelle

Datentyp

MySQL, text

MySQL, Net

MySQL, User

MySQL, Passwort

MySQL, Datenbank

PIMbase

localhost

3306

admin

M1n1m3!@7890

pimbase

Speichern

Hier kann man einstellen, ob das PIMbase als Datenquelle genutzt werden soll oder ob eine CSV die Grundlage bildet.

MySQL Host

MySQL Port

MySQL User

MySQL Passwort

MySQL Datenbank

Diese Begriffe bleiben an sich immer identisch, liegt die Datenquelle jedoch wo anders, variiert sich auch der Host, Port und User.

Je nachdem, aus welcher Quelle die Daten kommen, finden Sie hier verschiedene Ansichten.

Eingangstabellen ansehen

Über das Auge-Icon kann man eine Eingangstabelle auswählen und anschließend die Daten in der Datenbank einsehen, die ins Aladdin übergeben wurden.

Eingangstabellen ansehen

Eingangstabelle

Über anzeigen

Zurück

Hier kann man Eingangstabellen genauer unter die Lupe nehmen. Als erstes muss man eine Eingangstabelle auswählen. Diese wird dann in ihre Einzelteile zerlegt und man kann dann genau einsehen, wie die Eingangstabelle strukturiert ist und was genau eingetragen worden ist.

csv-Datei importieren

Konfigurierte Quelle: CSV

Manuelle CSV Datei	<input type="button" value="Durchsuchen..."/> Keine Datei ausgewählt.
Initial-Import	<input type="checkbox"/>
Zielsprache	<input type="button" value="Test V"/>
<input type="button" value="Import jetzt ausführen"/>	

Um eine neue Datei zu importieren, wählen Sie im Drop-Down-Menü rechts oben das Feld „Import“ aus. Durch Klicken auf „Durchsuchen“ können Sie die gewünschte Datei von Ihrem PC auswählen. Hierbei muss es sich unbedingt um eine .csv-Datei im UTF8-Format handeln.

Wie .csv-Dateien richtig erstellt und abgespeichert werden, finden Sie hier.

Die .csv-Datei richtig öffnen

Textimport - [convert02.csv]

Importieren																																																																																	
Zeichensatz:	<input type="button" value="Unicode (UTF-8)"/>																																																																																
Sprache:	<input type="button" value="Standard - Deutsch (Deutschland)"/>																																																																																
Ab Zeile:	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value=""/>																																																																																
Trennoptionen																																																																																	
<input type="radio"/> Beste Breite <input checked="" type="radio"/> Getrennt																																																																																	
<input type="checkbox"/> Tabulator <input type="checkbox"/> Komma <input checked="" type="checkbox"/> Semikolon <input type="checkbox"/> Leerzeichen <input type="checkbox"/> Andere																																																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Felgtrenner zusammenfassen <input type="checkbox"/> Leerräume beschneiden Zeichenketten-Trenner: <input type="button" value=""/>																																																																																	
Weitere Optionen																																																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Werte in Hochkomma als Text formatieren <input type="checkbox"/> Erweiterte Zahlenerkennung																																																																																	
Feldbefehle																																																																																	
Spaltentyp:	<input type="button" value="Text"/>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Text</th> <th>Text</th> <th>Text</th> <th>Text</th> <th>Text</th> <th>Text</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>id</td><td>Language</td><td>region</td><td>level_1</td><td>level_2</td><td>Artikelnummer</td><td>master_artikel</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>Language</td><td>Region</td><td>Level 1</td><td>Level 2</td><td>Artikelnummer</td><td>master_artikel</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>34203210</td><td>1</td><td>Schwimm-Skimmer</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>34203211</td><td>1</td><td>Schwimm-Skimmer</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>31203212</td><td>1</td><td>Schwimm-Skimmer</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>31203213</td><td>1</td><td>Schwimm-Skimmer</td></tr> <tr><td>7</td><td>6</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>31020042</td><td>1</td><td>Schwimm-Skimmer</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>31209411</td><td>1</td><td>Ersatzkartusche</td></tr> <tr><td>9</td><td>8</td><td>Deutsch</td><td>Standard</td><td>Einbauteile aus PVC</td><td>34170042</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	1	id	Language	region	level_1	level_2	Artikelnummer	master_artikel	2	1	Language	Region	Level 1	Level 2	Artikelnummer	master_artikel	3	2	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34203210	1	Schwimm-Skimmer	4	3	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34203211	1	Schwimm-Skimmer	5	4	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31203212	1	Schwimm-Skimmer	6	5	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31203213	1	Schwimm-Skimmer	7	6	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31020042	1	Schwimm-Skimmer	8	7	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31209411	1	Ersatzkartusche	9	8	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34170042	1	
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text																																																																										
1	id	Language	region	level_1	level_2	Artikelnummer	master_artikel																																																																										
2	1	Language	Region	Level 1	Level 2	Artikelnummer	master_artikel																																																																										
3	2	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34203210	1	Schwimm-Skimmer																																																																										
4	3	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34203211	1	Schwimm-Skimmer																																																																										
5	4	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31203212	1	Schwimm-Skimmer																																																																										
6	5	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31203213	1	Schwimm-Skimmer																																																																										
7	6	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31020042	1	Schwimm-Skimmer																																																																										
8	7	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	31209411	1	Ersatzkartusche																																																																										
9	8	Deutsch	Standard	Einbauteile aus PVC	34170042	1																																																																											
<input type="button" value="Hilfe"/>	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>																																																																															

Damit das System die .csv-Datei akzeptiert und nutzen kann, muss diese zwingend konform sein! Wenn Sie die Datei öffnen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Optionen auswählen:

Folgende Felder sind zu beachten: Zeichensatz: UTF-8 Sprache: Standard Deutsch Trennoptionen: Getrennt & mit Semikolon und Feldtrenner zusammenfassen Weitere Optionen: Werte in Hochkomma als Text formatieren Feldbefehle (hierbei muss die ganze Tabelle schwarz markiert sein, wie im Screenshot) Spaltentyp: Text

Sobald diese Formatierung gesetzt ist gehts weiter zur .csv-Datei! Sobald diese Formatierung gesetzt ist gehts weiter zur .csv-Datei! Wie Sie im unteren Beispiel erkennen können, ist die .csv in einer bestimmten Art und Weise strukturiert. In den oberen zwei Spalten geben Sie die Level-Bezeichnung ein, die auch als Strukturpunkt zählt. Nun folgen wichtige Informationen wie Artikelnummer, Sprache und Region. Darunter wird dann die richtige Bezeichnung für das Level beziehungsweise den Strukturpunkt eingetragen.

1	id	language	region	level_1	level_2	artikelnummer
2	1	Language	Region	Level 1	Level 2	Artikelnummer
3	2	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	34203210
4	3	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	34203211
5	4	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	31203212
6	5	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	31203213
7	6	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	31020042
8	7	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	31209411
9	8	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	34170542
10	9	Deutsch	Standard	Einbauteile	aus PVC	34170598

Damit das System die .csv-Datei erkennen kann, muss die Datei genau so aufgebaut sein, wie das Bild es darstellt.

Eingangstabelle auswählen Als nächstes wählen Sie die „Eingangstabelle“ aus. Unter „Eingangstabelle“ finden Sie alle vorhandenen Eingangstabellen und können die gewünschte Tabelle auswählen. Um den Import abzuschließen klicken Sie nun auf „Import jetzt ausführen“.

Die zweite Zeile muss dann leserliche Feldbeschriftungen enthalten.

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Artikelnummer	Gruppierung	Artikelbeschreibung											
2	Artikelnummer	Artikelgruppe	Artikelbeschreibung											

Das ganze ist Kundenabhängig d.h. wenn die Ausgaben darauf reagieren sollen muss das vorab so definiert werden. Die Ausgaben müssen wissen das in dieser Zeile Namen z.B. für einen Tabellenkopf stehen.

Mapping

Gab es zuvor bereits einen Initialimport ist auch schon ein Mapping erfolgt, das heißt, die Spaltenbezeichnungen aus der .csv-Datei wurden den Aladdin-Bezeichnungen zugeordnet. Wurden die Bezeichnungen geändert, oder ist zuvor noch kein Initialimport erfolgt, haben Sie die Möglichkeit dies hier zu mappen. Dazu klicken Sie auf den Pfeil, wählen die gewünschte Bezeichnung aus und ordnen sie der Aladdin-Bezeichnung zu.

Im zweiten Schritt wird die Struktur zugeordnet.

Anschließend kann der Import abgeschlossen werden.

From:
<https://pcmwiki.de/> - **PCM :: WIKI**

Permanent link:
<https://pcmwiki.de/doku.php?id=aladdin-import&rev=1642161233>

Last update: **2022/01/14 12:53**

