

## Kunden anlegen

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kunden anzulegen oder bestehende Kunden zu bearbeiten. Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen wollen, müssen folgende Informationen angegeben werden: Name, Straße, PLZ und Ort

**Anlegen eines Kunden**

Kundenname

Wohnort

PLZ

Ort

Sobald Sie einen Kunden erstellt haben, sind noch weitere Einstellungen möglich.

### Export Einstellungen

**Export-Einstellungen**

Spaltenname	Wird Exportiert?
Postname	<input type="checkbox"/>
Titel	<input type="checkbox"/>
Text Postcardtext	<input type="checkbox"/>
Titel 1	<input type="checkbox"/>
Wohnort	<input type="checkbox"/>

**Preis-Upload** Hier werden Preise in Form einer CSV-Datei hochgeladen. Es können zum Beispiel Preise für verschiedene Länder oder Kundengruppen sein sowie verschiedene Rabattmöglichkeiten für den Kunden.

### Mapping

artikel_jahr_1	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_2	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_3	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_4	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_5	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_6	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_7	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_8	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_9	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr
artikel_jahr_10	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	Kann Modus ▾	Keine Überschreibung ▾	artikel_jahr

Im Mapping für Kunden lässt sich einstellen, welche Felder kundenspezifisch berechnet werden sollen. Dies kann je Kunde und je Eingangstabelle eingestellt werden. Nachdem man auf Mapping geklickt hat, öffnet sich eine Art Tabelle, die in "Feldname Basisdaten", "Berechnungsmodus", "Überschreiben mit" und "Zielfeld" versehen ist.

Zunächst kann man auswählen, ob alle Artikel, die in der Eingangstabelle (Datenquelle) vorhanden sind, ausgegeben werden sollen (wähle: alle Artikel ausgeben) oder nur die Artikel, die in der hochgeladenen Kunden-csv stehen. Dafür wählt man „artikelnummer“ im Feld aus bzw. die Spalte der .csv, in der die Artikelnummer steht. Es werden dann alle Artikelnummern entfernt, die nicht in der hochgeladenen csv. stehen.

Wenn Artikel entfernt werden sollen, die nicht in der CSV liegen, bitte folgendes definieren:

Artikelnummer:

Alle weiteren Felder, die im Drop-Down-Menü zusätzlich angezeigt werden, sind NICHT relevant / auszuwählen! Feldname Basisdaten: Hier steht der Inhalt der jeweiligen Datenquelle, entweder aus der CSV oder dem PIMbase Berechnungsmodus: Hier entscheidet man, was mit dem jeweiligen Feld passieren soll, man hat die Wahl zwischen addieren, subtrahieren, multiplizieren oder einer

prozentualen Ansicht. Überschreiben mit: Hier wird entschieden, wie das Feld der hochgeladenen Preis-Upload-Liste überschrieben werden soll. Beispielsweise der Verkaufspreis überschrieben mit einem bestimmten Rabatt.

Zielfeld: Hier wird das Zielfeld, was dann später zusehen ist, benannt. In diesem Feld steht dann der Wert, der sich aus den Schritten zuvor ergeben hat, sprich der rabattierte Wert oder der prozentuale Anteil.

Mapping der Felder Der Aufbau ist hierbei immer:

id	Kein Modus	Keine Überschreibung
----	------------	----------------------

Grundfeld Modus Überschrieben mit (Schritt 1)

Ergebnis aus Schritt 1

Modus Überschreiben mit

Zielfeld:

## Zielfeld

id

Ist das Zielfeld = Das Grundfeld (Feldname Basisdaten), so überschreibt das Ergebnis das Feld aus der Datenquelle.

Beispiel

Wert-Eintrag Grundfeld		10
Wert-Eintrag Kundenpreis CSV		20
Modus bestimmt nun, ob mit dem CSV-Wert das Grundfeld Addiert, Subtrahiert, Multipliziert oder Prozentual gerechnet wird.		
Modus		Addieren
Überschreibt den Wert 10 aus der Datenquelle mit dem Ergebnis, das sich aus dem Modus und dem Wert aus der CSV bildet.		
Überschrieben mit		Kundenpreis 20 - Ergebnis: 30
Weil $10 + 20 = 30$		
Im zweiten Berechnungsmodus kann man nun das Ergebnis mit einem zweiten <u>Rechnungsschritt</u> noch einmal berechnen. Z. B.		
Modus		Subtrahieren
Überschrieben mit		Kundenpreis - Hier mit Beispiel: 20
Das Ergebnis ist nun 10, da wir 20 einmal drauf und danach wieder abziehen.		
$30 - 20 = 10$		

Das Zielfeld bestimmt nun in welches Feld das Ergebnis geschrieben wird. Entweder in das Basisfeld, dann wird der Wert überschrieben oder man definiert einen neuen Namen – dann entsteht ein neues Feld. Der neue Name muss vorab mit Plan-Ad abgesprochen werden, da dies i. d. R. vom Programmierer erst eingerichtet werden muss und dann hartverdrahtet ist. Jede Änderung muss kommuniziert werden!

## LOG-Datei

Die LOG-Datei kann man als CSV Datei herunterladen, dort stehen nochmal die Aktivitäten drin.

## Portal Dateien hochladen

Hier kann man Dateien ins Partner-Portal hochladen, dazu wählt man eine Datei aus und den jeweiligen Kunden.

From:

<https://pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI

Permanent link:

<https://pcmwiki.de/doku.php?id=kunden&rev=1627995911>

Last update: **2021/08/03 15:05**

